

 Evangelische Altenhilfe Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH <small>... sicher und geborgen</small>	Handbuch Qualitätsmanagement Verfahrensanleitung Pflege bei harnableitenden Systemen	Kap. D.1.2.9
--	---	-------------------------------

Pflegestandard	Verfahrensanleitung (VAL)	
Bezeichnung	Pflege bei harnableitenden Systemen	
Problembeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Blasenverweilkatheter sind grundsätzlich in transurethrale und in suprapubische Katheter (vgl. VA Pflege bei suprapubischem Blasenkatheter) zu unterteilen. • Durch einen transurethralen Blasenverweilkatheter ist die Harnröhrenöffnung eine potenzielle Eintrittspforte für Keime. • Neben der Infektionsgefahr kann der Blasenverweilkatheter auch eine psychosoziale Belastung darstellen. • Das Robert-Koch-Institut legte in der Empfehlung zur Verhütung von kathererassoziierten Infektionen die Hygienevorschriften für den Umgang mit harnableitenden Systemen genau fest. Diese sind für Pflegende verpflichtend. • Die Befolgung der Herstellerangaben zur sachgerechten Anwendung der Medizinprodukte (Blasenverweilkatheter, Urinauffangbeutel) ist für die Pflegekräfte verbindlich. • Zur Ableitung des Harns über einen Blasenverweilkatheter dürfen nur geschlossene Urindrainagesysteme mit Rückflussventil verwendet werden. • Ableitungssysteme können für den vom Hersteller angegebenen Zeitraum (in aller Regel 14 Tage) belassen werden. • Die in dieser Verfahrensanleitung beschriebenen Maßnahmen der Harnwegsinfektionsprophylaxe sind in die Intimpflege zu integrieren (integrierte Prophylaxe). • Grundsätzlich sollte der Katheter und der Drainageschlauch nicht getrennt werden. • Grundsätzlich beobachtet die Pflegekraft immer die Hautverhältnisse (Punktionsstelle, Intimbereich) und stellt bei Bedarf die Informationsweiterleitung an den behandelnden Arzt sicher. 	
Pflegemaßnahmen	<p>Maßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Information des Bewohners • Hygienische Händedesinfektion • Einmalhandschuhe anziehen • Ggf. Verkrustungen und Ablagerungen am Katheter mit Komresse vorsichtig entfernen, Reinigung erfolgt von der Harnröhre weg. • Zug am Katheter vermeiden • Entleerung des Beutels • Sicherstellen, dass der Urinauffangbeutel sicher befestigt wird, nicht den Boden berührt und sich unterhalb des Blasenniveaus befindet. • Ist eine Trennung des Katheters vom Urinauffangbeutel nicht zu vermeiden, z.B. wegen einem Wechsel zwischen kleinem Tagbeutel (Beinbeutel) und großem Nachturinauffangbeutel, dann müssen die Verbindungsstellen vorher desinfiziert werden • abschließende hygienische Händedesinfektion 	

Freigabe GF	Geprüft	Bearbeiter	Version	Datum	Seite
Frau Busch	QMB	QMB	2.1	Oktober 2024	Seite 1 von 1